


Aplikování ořezové masky na vrstvu


Když je přechod hotov, je čas pustit se do díla.

- 1 Na paletě Vrstvy přetáhněte Vrstvu 2 s novým přechodem pod Vrstvu 1.



- 2 Označte nyní vrchní Vrstvu 1 a pak zvolte Vrstva > Seskupit s předchozí.

Tím se z Vrstvy 2 stala ořezová maska pro Vrstvu 1. Vrstva 1 je na paletě Vrstvy odsazená a je u ní šipka ukazující k Vrstvě 2. V okně dokumentu nyní snímek letadla hezky splynul se snímkem zámku.



- 3 Zvolte Soubor > Uložit jako.


- 4 V dialogovém okně Uložit jako pojmenujte soubor **10_03_pracovní** a se zapnutou volbou Vrstvy jej uložte ve Photoshop formátu (PSD) do složky Moje práce. Je-li zapnuta volba Uložit do sady verzí s originálem, vypněte ji, než klepnete na Uložit. Objeví-li se dialogové okno Volby formátu aplikace Photoshop Elements, ponechejte zapnutou volbu Maximalizovat kompatibilitu a klepněte na OK.

Vyhlcení hran funkcí Odstranit lem


Funkce Odstranit lem se používá k odstranění nežádoucích kousků barvy, které se vyskytují při zkopírování a vložení části obrazu nebo smazání vybraného pozadí. Když se zkopírovaná oblast vloží do pozadí jiné barvy, nebo se smaže vybrané pozadí, často je kolem výběru zřetelné jemné halo. Funkce Odstranit lem toto halo sloučí s pozadím, aby nebyla vidět hrubá hrana.

Nyní zakomponujete rodinu z jiného snímku do snímku zámku, aby to vypadlo, že stojí před ohrazením. Vyberete a odstraníte pozadí a pak použijete funkci Odstranit lem.

- 1 Přepněte do Organizátoru, označte soubor 10_03_c.jpg, snímek rodiny, a pak jej otevřete v režimu Plné úpravy.



- 2 V Editoru s aktivním oknem snímku rodiny (10_03_c.jpg) zvolte Výběr > Vybrat vše, pak Úpravy Kopírovat a pak Soubor > Zavřít. Označte vrstvu Pozadí souboru 10_03_pracovní.psd a pak zvolte Úpravy > Vložit. Snímek rodiny se umístí na novou vrstvu, nazvanou Vrstva 3, hned nad vrstvu Pozadí.



- 3 Se stále aktivní Vrstvou 3, snímkem rodiny, zvolte Obraz > Změnit velikost > Velikost.